

Transport zwierząt – poradnik

Załadunek i rozładunek bydła

✓ Przygotowanie załadunku: Co zrobić?

1 Kierowca powinien **sprawdzić** *Listę kontrolną kierowcy transportującego żywe zwierzęta: Czy jesteś gotowy?* W razie wątpliwości lub w sytuacji awaryjnej szukaj pomocy weterynarza.

2 Sprawdź **liczbę i stan** bydła, które będzie ładowane (wielkość, waga i zdatność do transportu). Do kontroli zdatności użyj *Praktyczny poradnik do oceny zdatności dorosłego bydła do transportu*.

3 Przygotuj **plan załadunku** uwzględniający liczbę bydła, wagę, płeć, ewentualnie posiadanie rogów. Dojrzałe płciowo osobniki należy ładować osobno i tak też transportować.

4 Otwórz **osłony boczne** pojazdu w celu wentylacji podczas załadunku.

5 Kierowca/pomocnik powinien dopasować **rampę załadunkową** do poziomu podłoża. Unikaj przerw i minimalizuj nachylenie (max. 30° lub


6 20° dla cieląt, max. 50% lub 26° dla dorosłych osobników).

7 Jeśli nie ma rampy do załadunku, zorganizuj **zakrzywiony lub ustawiony pod kątem korytarz** (mocne ścianki, wysokość dla dorosłych osobników 1,7 m) przy pojeździe.

8 Ułóż **słomę w strefie załadunku**, by uniknąć poślizgu i zapobiec powstawaniu odblasków.

9 Sprawdź strefę załadunku pod kątem wzrokowych lub fizycznych **przeszkód**.


Załadunek należy prowadzić **spokojnie i płynnie!**



Wszystkie zwierzęta powinny móc stać lub się położyć jednocześnie. Utrzymuj około 20 cm przestrzeni nad barkami zwierząt dla optymalnego przepływu powietrza.

Przestrzeń

Kategorie	Średnia masa (kg)	Minimalna powierzchnia na zwierzę (m ²)
Małe cielęta	50	0,30 - 0,40
Średnie cielęta	110	0,40 - 0,70
Ciężkie cielęta	200	0,70 - 0,95
Średnie bydło	325	0,95 - 1,30
Ciężkie bydło	550	1,30 - 1,60
Bardzo ciężkie bydło	>700	> 1,60



Transport zwierząt – poradnik

Załadunek i rozładunek bydła




Załadunek

1. Pozwól zwierzętom poruszać się w ich **zwykłym tempie chodu**.
2. Przemieszczaj bydło w **grupach** (5 dorosłych osobników, 10 – 15 cieląt).
- 3. Ogranicz hałas**, by zminimalizować stres.
4. Najlepiej jest ładować **cielęta pojedynczo**.
5. Pamiętaj o specyfice **widzenia** u bydła: ustaw się w jego tylnej połowie ciała, by zachęcić zwierzę do pójścia naprzód.



Binocular vision Reduced vision
Monocular vision Blind zone



Co robić, gdy bydło staje i nie chce ruszyć?

1. Ogranicz hałas. Unikaj krzyków, na które bydło jest bardzo wrażliwe!
2. Pozwól zwierzętom się uspokoić i sprawdź, czy nadają się do transportu!
3. Poszukaj przeszkód, odbłasków i innych problemów, które mogą przestraszyć zwierzęta, po czym je usuń. Niemożliwe? Daj zwierzętom czas na przyzwyczajenie się do przeszkody, żeby ją pokonać. Skoryguj problem przed następnym za/rozładunkiem.
4. Używaj metod pasywnych do zachęcenia zwierząt do ruchu (np. przez łagodną zachętę drewnianym lub plastikowym kijem).
5. Stymuluj zwierzę do ruchu gwizdem lub mową. Nigdy nie bij!
6. Należy unikać stosowania poganiaczy elektrycznych i używać ich jedynie w przypadku dorosłych zwierząt, gdy nic nie jest w stanie ich poruszyć z miejsca (nie dłużej niż przez 1 sekundę!). Używaj ich tylko na tylnej części zadu.



Rozładunek

1. W razie **opóźnienia rozładunku** zapewnij dobrą wentylację w stojącym pojeździe (otwarte boczne przesłony, włączona wentylacja wymuszona, gdy jest dostępna, parkowanie w cieniu).
2. Używaj maksymalnej szerokości **korytarza** i odpowiedniego oświetlenia w miejscu docelowym.
- 3. Rozładuj** bydło **partiami** zgodnie z rozmiarami boksów w miejscu docelowym.
4. Jeśli zwierzę jest **w złym stanie** po przybyciu, odizoluj je i zajmij się najpierw nim.
5. Używaj tych samych **pasywnych metod** zachęcania zwierząt do ruchu, co w części *Załadunek*.
6. Gdy rozładujesz wszystkie zwierzęta, starannie **wyczyść i zdezynfekuj** pojazd.
7. Przekaż **dziennik podróży** odpowiednim władzom i zdej raport o zaistniałych problemach. **Co więcej!** Wykorzystuj informacje dotyczące problemów zawarte w raportach do ulepszania przebiegu transportów w przyszłości.

PDF

ISBN: 978-92-79-81185-2

doi: 10.2875/92077

EW-BK-18-014-PL-N

